
INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN VPN CLIENTE FORTICLIENT VPN WINDOWS 10

Tabla de contenido


1 Instalación del software cliente VPN	1
2 Instrucciones de configuración del cliente VPN	4
3 Instrucciones para la conexión	6
4 Conexión a Escritorio remoto a nuestro equipo de oficina	7

El Gobierno de Castilla-La Mancha pone a disposición de sus empleados la posibilidad de conectarse a la red corporativa a través de una conexión Segura VPN

Desde esta conexión segura es posible acceder a las aplicaciones Web con acceso restringido a la red corporativa y al equipo de sobremesa de la oficina.

1 INSTALACIÓN DEL SOFTWARE CLIENTE VPN

1. Para la instalación del cliente VPN debemos descargarnos el instalador debemos acceder a la siguiente dirección ftp://publico.jccm.es/clientes_vpn/ y descargar el fichero de instalación. Para ello, accederemos al directorio Fortclient haciendo click sobre el mismo:



← → ⌂ ⓘ No es seguro | ftp://publico.jccm.es/clientes_vpn

Índice de /clientes_vpn

📁 [directorio principal]

Nombre	Tamaño	Fecha de modificación
📁 .ftpquota	13 B	16/3/20 11:28:00
📁 AnyConnect/		5/3/20 13:14:00
📁 Cliente IPSec_v1 (obsoleto)/		16/4/15 2:00:00
📁 Documentacion/		14/3/20 13:11:00
📁 Forticlient/		16/3/20 11:28:00

Y posteriormente haremos click sobre el ejecutable FortiClientSetup_6.0.9.0277_x64.exe (Este ejecutable puede presentar otro nombre debido a las actualizaciones de la versión):


← → ⌂ ⓘ No es seguro | ftp://publico.jccm.es/clientes_vpn/Forticlient/

Índice de /clientes_vpn/Forticlient/

📁 [directorio principal]



Nombre	Tamaño	Fecha de modificación
FortiClientSetup_6.0.9.0277_x64.exe	91.1 MB	16/3/20 12:20:00

- Una vez descargado hacemos doble click en el instalador y seleccionamos el botón derecho del ratón “Ejecutar como administrador” para comenzar con la instalación



- Acto seguido, pasará un antivirus y se lanzará en instalador. Se acepta el acuerdo de licencia y se continúa la instalación todos los parámetros por defecto







2 INSTRUCCIONES DE CONFIGURACIÓN DEL CLIENTE VPN


Instalada la aplicación Forticlient hay que configurar la conexión de VPN con la Red Corporativa JCCM.

Con el explorador de Windows, buscamos la aplicación cliente y la abrimos



En la interfaz del programa pulsamos “ACCESO REMOTO”:






Posteriormente hacemos click sobre “Configurar VPN” que nos llevará al formulario para editar la conexión VPN.

En el formulario que nos presenta rellenamos los campos


- Marcamos VPN IPSEC
- En nombre de conexión: ponemos un nombre que nos acordemos, por ejemplo, VPN JCCM
- En Descripción no es necesario que introduzcamos nada.
- En Gateway Remoto: vpn.jccm.es
- En método de Autenticación: seleccionaremos Clave pre-compartida y debajo pondremos el valor que nos proporcione el servicio de atención a usuarios de informática
- El resto de los parámetros pueden quedar por defecto




- Pulsamos Guardar.

3 INSTRUCCIONES PARA LA CONEXIÓN

- Ejecutamos el cliente Forticlient de la misma que en el punto anterior.




- El usuario y la contraseña corresponden a los habituales en servicios corporativos como el acceso al PC del trabajo o el correo electrónico.
- Pulsamos conectar y a partir de este punto las aplicaciones de uso exclusivo desde la red corporativa están accesibles.



4 CONEXIÓN A ESCRITORIO REMOTO A NUESTRO EQUIPO DE OFICINA

- Una vez conectados a la VPN de JCCM procederemos a abrir una Conexión de Escritorio Remoto con el PC del trabajo. Para ello, en la barra de búsqueda de Windows escribiremos “conexión a escritorio remoto” y en la parte superior nos encontrará la aplicación:




Hacemos doble click en la aplicación o pulsamos en Abrir

- Nos aparecerá una ventana donde en el apartado Equipo deberemos meter la **dirección IP del PC de JCCM** al que nos queremos conectar y pulsar el botón “Conectar”:



- Una vez que pulsemos conectar, nos pedirá que introduzcamos las credenciales para conectarnos a nuestro equipo. De nuevo tendremos que introducir nuestro usuario y contraseña de LDAP (Las que usamos para conectarnos a nuestro PC de JCCM).

- Hay que tener precaución de **anteponer al nombre de usuario “jclm”**. Si nos aparece un usuario seleccionado distinto al nuestro, deberemos pulsar en “Más opciones” y “Usar otra cuenta” para que podamos introducir el usuario correcto. Si marcamos la opción “Recordar cuenta” las siguientes veces que nos conectemos únicamente tendremos que teclear nuestra contraseña.




- Una vez introducido nuestro usuario y contraseña, nos aparecerá la siguiente ventana:



- Al pulsar Sí, ya estaremos conectados al PC del trabajo. (Si marcamos “No volver a preguntarme sobre conexiones a este equipo” esta última ventana no volverá a aparecer).

- Nos aparecerá el aviso de inicio de sesión Red JCCM y al pulsar Aceptar ya habremos establecido una conexión entre nuestro equipo particular y nuestro equipo de trabajo.



- Para cerrar la conexión remota, siempre lo haremos desde la X de la barra superior a la derecha, ya que si lo hacemos desde el menú de Windows apagaremos el ordenador del trabajo, que siempre tendrá que estar encendido.
- Una vez cerrada la conexión remota, debemos desconectarnos de la VPN pulsando en el icono:



- Y posteriormente sobre el botón Desconectar:

